

iOS/Android B+COM PLAY APP アプリケーション マニュアル

ΡĹϡΨ

一目次一

【アップデート】

- Bluetooth の使用許可_P.2
- B+COM PLAY APP とのペアリング _P.4
- アップデート _P.6

【アップデート後の操作】

- B+COM PLAY のリセット _ P.8
- スマートフォンの登録情報を削除_P.9
- B+COM PLAY とスマートフォンの接続 _P.10,11
- B+COM PLAY APP との接続 _P.12

【設定変更】

• 設定画面_P.13

【よくあるご質問】

• お問い合わせ_P.14



- 1. B+COM PLAY APP を起動
- 2. Bluetooth の使用許可

※[許可をしない]を選択すると使用できません。

iOS

10:58		al 🗢 🖿
G	接続機器の過	選択 次へ
PLAYの 本画面に	"B+COM PLAY A Bluetoothの使用を3 す PLAYのイコライザやリダ OFF、ソフトウェアアップう めに Bluetoothを使用 許可しない	APP"が 求めていま イヤルのON/ デートをするた 3します。 OK



3. 位置情報を許可

※ Android のみ

※[許可をしない]を選択すると使用できません。

例:Pixel



例:XPERIA

16:	56 🕅 🌮 🖻		≌:√i 🗎 99%
C	3	接続機器の選択	次へ
		2	
		•	
	このデバセスを	バイスの位置情報への 「 B+COM PLAY APP	のアク
		可しますか?	
		アプリの使用時のみ	
		今回のみ	
			_
		許可しない	
	•	•	



- B+COM PLAY をデバイスペアリングモードにする
 ※操作方法は下部【B+COM PLAY デバイスペアリング操作】を参照
- 5. 左上赤枠の更新をタップ
- 6. 表示された B+COM PLAY の「接続」を選択







7. Bluetooth ペアリングの要求
 ※初めてのペアリング時のみ発生します。
 ※[キャンセル]を選択すると使用できません。

29	all Ş	
利用規約		
本規約をご確認の上、「同意して利 ボタンをタップしてお進みくだ	用する」 さい	
本利用規約(以下「本規約」といい は、株式会社サイン・ハウス(以下 といいます)が提供するB+COM PI (以下「本サービス」といいます) に関する決まりを定めるものです。 安全のため運転中は本サービスの提 面の注視等、運転に危険を及ぼす行 ないでください。運転操作を誤り交 招く恐れがあります。操作は車面を 止て Bluetoothペアリングの要 本1 *B+COM PLAY V1.1*がお使いのiP へのペアリングを求めています。 第1 キャンセル ペアリご 本サービスは、当社か提供するB+C が提供するパイクヘルメット装着用 Bluetoothインカム装置のことを指 第3項において「本商品」と定義い」 操作するためのシステムであり、以 用条件を定めるものとします。 第2条 (定義) 本規約において使用される用語は以 する意味とします。	ます) 「当社」 AY APP のご利 画 わ のご行なを に が の M (ク第2) を 不 に た み 運完 ・ グ () 二 の で 行 な 行 な 行 な で 行 な で 行 の で の で の で の で の で の で の で の で の の で の の の の の の の の の の の の の で 行 の の で 行 な ら の の の の の の の で 行 の の で 行 な 行 な 行 の を の の で う の で う の で う の で う の で う の で う の の の の	
同意して利用する		





8. 利用規約

内容をご確認の上、ご同意いただける場合 [同意して利用する]をタップしてください。



9. メインメニューからアップデートを選択

(接続が失敗した場合)

B+COM PLAY をオールリセットして手順1からやり直してください。 ※操作方法は下部【B+COM PLAY オールリセット操作】を参照



【B+COM PLAY オールリセット操作】・





10.ダウンロード&インストールを選択

11. [アップデートに関する注意]で OK を選択

(注意) アップデートの途中で B+COM PLAY と APP の通信が切断されますが、[アップデート完了] が 表示されるまで、そのままお待ちください。

12. アップデート完了





必ず以下の操作をしてください

1. アップデート完了後、B+COM PLAY をオールリセットする





2. スマートフォンに残る B+COM PLAY の登録情報を削除する

iOS





Android







3. スマートフォンを再起動する

(注意)

再起動を行わないと、スマートフォンの Bluetooth 設定および APP で、B+COM PLAY が正しく 認識されない恐れがございます。

4. B+COM PLAY をデバイスペアリングモードにする





5. スマートフォンの設定画面から B+COM PLAY を選択して接続する

iOS





Android







6. B+COM PLAY APP を起動して、「接続機器の選択」で B+COM PLAY を選択して接続する
 ※ Bluetooth ペアリングの要求は [キャンセル]を選択すると使用できません。

(注意) B+COM PLAY の本体操作はしません。



【設定変更】



1. 設定画面

各種設定の変更が可能です。



18:17	.ıl 奈 ■
く セッテ	ィング
Settings	
イコライザ	オフ 🔻
リダイヤル	
このアプリについて	
バージョン	v 1.0.0
利用規約	>

【よくあるご質問】

- **O.**「B+COM PLAY がスマートフォンとペアリング・接続できない」
- **A.** スマートフォンとの接続動作が不安定な場合は、以下の操作を行ってください。
 - 1. B+COM PLAY のオールリセットを行う

(電源オフ状態でメインボタンと D1 ボタン、D2 ボタンを同時に 3 秒以上押す)

- 2. スマートフォンなどの接続デバイスに残る B+COM の登録情報を消去
- 3. スマートフォンなどの接続デバイスを再起動
- 4. 再度ペアリングを行う
- Q.「B+COM PLAY をアップデートした後、スマートフォンと接続できなくなってしまった」 A. スマートフォンとの接続動作が不安定な場合は、以下の操作を行ってください。
- 1. B+COM PLAY のオールリセットを行う
 - (電源オフ状態でメインボタンと D1 ボタン、D2 ボタンを同時に 3 秒以上押す)
 - 2. スマートフォンなどの接続デバイスに残る B+COM の登録情報を消去
 - 3. スマートフォンなどの接続デバイスを再起動
 - 4.再度ペアリングを行う
- Q.「B+COM PLAY のアップデートは、PC でもできますか?」
- **A.** B+COM PLAY のアップデートは、iOS/Android スマートフォンでのみ行うことができます。 Windows、Mac OS などの PC では行えません。

サポートセンター

• お電話によるお問い合わせ TEL:044-400-1979

受付時間:土日祝をのぞく平日 10:00~16:00

・メールによるお問い合わせ

https://sygnhouse.jp/support_center/

SYGN HOUSE